

ノードロックカウンティングのMADYMOライセンスサーバの起動法

2006年度より導入されたノードロックカウンティング型のライセンスでは、FLEX 1 mサーバがライセンスの管理を行いますので、MADYMOを使用する際にライセンスサーバを起動する必要があります。


以下手順①②③④に従って、MADYMO用のライセンスサーバを起動してください。

①「FLEXIm License Manager」の起動

Windowsの「スタートメニュー」→「設定」→「コントロールパネル」→「FLEXIm License Manager」を順にクリックし、FLEXIm License Managerを起動します。

②設定ファイルのパス指定

FLEXIm License Managerを起動後、Setupタブをクリックして、セットアップ画面に移動します。



上記画面で、


- Service Nameに適切な名前（例では mady63）を設定します。
- Imgrd.exeの右の[Browse]ボタンをクリックし、Imgrd.exeのパスを指定します。
Imgrd.exeはMADYMOのパッケージに含まれており、
(MADYMO インストールフォルダ) ¥win32p¥bin¥Imgrd.exe
を指定します。
- License Fileの右の[Browse]ボタンをクリックし、ライセンスファイル(mady63.lic)のパスを指定します。ライセンスファイルは基本的にどこにおいても問題ありませんが、この例では、

(MADYMO インストールフォルダ) ¥share¥etc¥madymo.lic
を指定しています。

尚、「USE NT Service」 および「Start Server at Power-Up」のチェックボックスにチェックを入れると、コンピュータの再起動時に自動的にライセンスサーバが起動します。

③サービスのスタートアップ

Control タブをクリックし、コントロール画面に移動します。



上記画面で Start ボタンをクリックすると、MADYMO のライセンスサーバが起動し、MADYMO が使用可能になります。

④ライセンスファイルの修正

弊社から提供いたしました MADYMO ライセンスファイルの 1 行目の 2 番目の項目に、サーバとなるマシンの IP アドレスを記入します。

```
SERVER 192.168.0.99 00C09F576AEA 25999  
VENDOR madlic  
USE_SERVER  
FEATURE DM_BioRID_Facet madlic 1.0 30-jun-2006 7 8B614242D7A5 ¥  
  vendor_info="TNO Automotive (Nagasawa)" user_info="TNO ¥  
  AUTOMOTIVE JAPAN K.K." ck=93  
FEATURE DM_BioRID_FE madlic 1.0 30-jun-2006 7 D17D6CE58F0D ¥  
  vendor_info="TNO Automotive (Nagasawa)" user_info="TNO ¥  
  AUTOMOTIVE JAPAN K.K." ck=140
```

以上でライセンスサーバの起動が終了し、MADYMO がご使用になれます。